

Windows-startmenu opkuisen en indelen

Verse start


Onder de Start-knop van Windows gaat het veelgebruikte startmenu schuil. Dat bevat ongetwijfeld heel wat pictogrammen die je niet gebruikt. Ze staan daar nutteloos te wezen, of nog erger: ze maken je lievelingsprogramma's zowat onvindbaar. Gelukkig kunnen we het startmenu en de weergave van Alle programma's zelf aanpassen, zodat we sneller onze weg vinden. Klaar voor een verse start? JO VERLUYTEN

Er bestaan een aantal wegen waarlangs je in Windows snel een programma opstart. Een dubbele klik op een snelkoppeling op het bureaublad bijvoorbeeld, of een enkele klik op een icoontje in het snelmenu. Dat laatste bevindt zich meestal rechts van de Start-knop. Toch gebruiken we die Start-knop ook erg vaak om programma's op te starten, of een map met bestanden te openen. Daar is op zich niets mis mee, maar als je startmenu niet echt op orde staat, dan kan het wel even duren vooraleer je een fotobewerker hebt opgestart of een bestand hebt gevonden. Daarom duiken we in de instellingen van het startmenu, om er een efficiënte navigator van te maken.

STAP 1 / WEERGAVE INSTELLEN

We beginnen met wat verkenwerk en klikken op de **START**-knop om het startmenu te openen. Je hebt dat ongetwijfeld al ontelbare keren gedaan, maar heb je er ooit al over nagedacht welke pictogrammen in dat menu je eigenlijk nog nooit hebt gebruikt? Dan doe je het nu even, want we gaan meteen de overbodige pictogrammen verwijderen, om

We verwijderen enkele overbodige pictogrammen uit het startmenu.



plaats te maken voor nuttiger zaken. Heb je gezien en genoteerd welke pictogrammen weg mogen? Dan klikken we weer op de **START**-knop, en vervolgens klikken we met de rechtermuisknop op een lege plaats in dat menu. We selecteren **EIGENSCHAPPEN** in dat snelmenu, en krijgen het dialoogvenster **EIGENSCHAPPEN VOOR TAALKBALK EN MENU START TE ZIEN** (zie afbeelding 1).

STAP 2 / PICTOGRAMMEN VERWIJDEREN

Selecteer bovenaan het tweede tabblad (**MENU START**), controleer of er een bolletje staat voor **MENU START** (en dus niet **KLASSIEK MENU START**) en klik op **AANPASSEN**. We belanden in het dialoogvenster **MENU START AANPASSEN**, waarin we enkele belangrijke instellingen kunnen wijzigen. We schakelen bovenaan echter eerst over naar het tabblad **GEAVANCEERD**, en krijgen dan in het midden te zien welke items in het startmenu zijn opgenomen. Scrollen we daar wat naar beneden, dan zien we een vinkje staan voor **PROGRAMMATOEGANG EN -INSTELLINGEN**, wat we dus nooit eerder hebben gebruikt. We halen dan ook zonder verpinken het vinkje weg door er op te klikken (zie afbeelding 2). Vooraleer het effect ook werkelijk zichtbaar is, moeten we op **OK**, **TOEPASSEN** en **OK** klikken.



Je kan gerust de vinkjes verwijderen bij pictogrammen die je nog nooit gebruikt hebt.



We voegen onze lijst van favorieten toe aan het menu.

Daarna laat een druk op de **START**-knop geen pictogram **PROGRAMMATOEGANG EN -INSTELLINGEN** meer zien. Pas deze werkwijze toe om ook andere, niet-gebruikte pictogrammen uit de lijst te verwijderen.

STAP 3 / PICTOGRAMMEN TOEVOEGEN

Op dezelfde manier voegen we ook pictogrammen toe. Zo hebben we gemerkt dat er geen vinkje staat voor **MENU FAVORIETEN**, de lijst van onze meest geliefde websites die we in Internet Explorer bewaard hebben. We gaan dus weer via een klik met de rechtermuisknop op de **START**-knop via **EIGENSCHAPPEN, AANPASSEN, GEAVANCEERD** naar het overzicht van de items in ons startmenu, en klikken op **MENU FAVORIETEN**, waardoor er een vinkje verschijnt (zie afbeelding 3). Op deze manier kunnen we later ook weer de items terughalen die we in stap 2 hebben verwijderd.

STAP 4 / ALS MENU WEERGEVEN

We blijven nog even in het overzicht van de items in ons startmenu. We kunnen namelijk ook aangeven hoe subpictogrammen zich moeten tonen. Bij **CONFIGURATIESCHERM** kan je bijvoorbeeld kiezen tussen **ALS KOPPELING WEERGEVEN** en **ALS MENU WEERGEVEN**, naast de mogelijkheid om het onderdeel niet weer te geven.


Kies je voor **ALS KOPPELING WEERGEVEN**, dan moet je straks in het startmenu op het pictogram **CONFIGURATIESCHERM** klikken om een nieuw venster te openen waarin alle onderdelen van het configuratiescherm te vinden zijn. Kies je voor **ALS MENU WEERGEVEN**, dan hoeft je niet op het pictogram te klikken om alle onderdelen te zien. Wanneer je met de muis boven



We kiezen voor een menuweergave van het configuratiescherm.

het pictogram blijft staan, dan wordt er meteen een lijst (een menu dus) weergegeven. Vind je dat handig, dan zet je een bolletje voor **ALS MENU WEERGEVEN** (zie afbeelding 4). Dat doen we ook voor de andere pictogrammen waarvan we vermoeden dat een menuweergave handig is. Ook hier kan je uiteraard alle wijzigingen snel weer ongedaan maken. Ben je klaar en klik je op de **START**-knop, dan zal je merken dat er heel wat pijltjes net rechts van de pictogrammen staan. Die wijzen erop dat je gekozen hebt voor een weergave als menu: de subonderdelen van dat pictogram zullen zichtbaar worden wanneer je er met de muis over beweegt.

STAP 5 / PROGRAMMAKEUZE BEPALEN



Internet Explorer hoeft niet in ons startmenu te staan, en we kiezen Microsoft Outlook boven Outlook Express.

De rechterhelft van ons startmenu is al aardig uitgedund. Nu pakken we het linkergedeelte aan. Wellicht heb je al gemerkt dat er een gedeelte 'vast' is (boven de streep), en een gedeelte dat steeds wijzigt. Dat laatste gedeelte bevindt zich onder de streep en wordt ingevuld door Windows zelf, op basis van de populariteit van programma's. Windows houdt namelijk bij welke programma's je opstart, en zet de 6 laatst opgestarte programma's steeds links in het startmenu – net boven de Start-knop. Dat kan handig zijn, of net niet. Misschien wil je wel meer programma's boven de Start-knop, of misschien wil je er daar wel helemaal géén. We veranderen dat zo: klik weer met de rechtermuisknop op de **START**-knop, kies **EIGENSCHAPPEN, MENU START** en **AANPASSEN**. We laten het tabblad **ALGEMEEN** geselecteerd. Daar kunnen we het aantal programma's in het startmenu verhogen of verlagen. Wij kiezen hier voor nul – we kunnen het later uiteraard weer ongedaan maken – en maken straks duidelijk waarom. Voor je het dialoogvenster weer sluit, kan je ook het vinkje bij **INTERNET** weghalen om – als je dat wil – het pictogram met de blauwe E van Internet Explorer uit het startmenu te halen. Je kan hier immers gelijk welk ander programma zetten, zoals je eigen favoriete, alternatieve browser. Bij **E-MAIL** kan je het vinkje laten staan, maar bijvoorbeeld kiezen voor **MICROSOFT OFFICE OUTLOOK** als mailprogramma (zie afbeelding 5). Klik je nu op **OK, TOEPASSEN** en **OK**, dan is ook je linkerhelft van het startmenu aardig opgekuist, of misschien wel helemaal leeg. Op naar een volgende stap!

STAP 6 / PROGRAMMA'S VASTZETTEN IN STARTMENU

Wij hebben in de vorige stap alle programma's net boven de Start-knop verwijderd, omdat we zelf willen bepalen welke programma's daar altijd



Je kan elk programma vastmaken aan het startmenu.

moeten staan, ongeacht ons recente gebruik. Zo willen we onze favoriete browser, en Word en Excel steeds bij de hand hebben na een druk op de Start-knop. Daarom zetten we de pictogrammen van de programma's vast op het startmenu. Dat gaat zo: zoek een programma naar wens (op het bureaublad, in de Windows Verkenner of in het menu Alle programma's), klik met de rechtermuisknop op het pictogram en kies **AAN HET MENU START VASTMAKEN** (zie afbeelding 6). Herhaal dit voor alle programma's die je steeds wil laten zien bij een druk op de Start-knop. Je kan de plaats van de pictogrammen boven de Start-knop ook veranderen door ze aan te klikken en ze te verslepen. Wil je ze weer verwijderen uit het startmenu, dan volstaat het om met de rechtermuisknop op het te verwijderen pictogram te klikken, en in het snelmenu de optie **UIT DEZE LIJST VERWIJDEREN** te selecteren.

STAP 7 / ALLES IN ALFABETISCHE VOLGORDE

Totnogtoe hebben we alleen het eigenlijke startmenu aangepakt, nu gaan we een klik verder en nemen we het submenu **ALLE PROGRAMMA'S** onder handen. Als je veel programma's uitprobeert en installeert, dan wordt deze lijst al snel een onoverzichtelijk geheel. Je kan die lijst alfabetisch ordenen door op **START, ALLE PROGRAMMA'S** te klikken en vervolgens ergens in het menu met de rechtermuisknop te klikken en **SORTEREN OP NAAM** te kiezen (zie afbeelding 7). De lijst wordt nu alfabetisch weergegeven, wat het zoekwerk al enigszins vergemakkelijkt. We merken echter op dat de lijst nog veel te lang is, en dat er best wel wat pictogrammen tussen staan die we eigenlijk niet gebruiken. Dat vraagt om opkuiswerk!



Een alfabetische volgorde in je programma's helpt al een beetje.




Wat je niet gebruikt of opstart via dit menu, verwijder je beter.

STAP 8 / ALLE PROGRAMMA'S UITKUISEN

Je kan pictogrammen uit de lijst **ALLE PROGRAMMA'S** verwijderen door ze met de rechtermuisknop aan te klikken en te kiezen voor **VERWIJDEREN** (zie afbeelding 8). Je verwijdert daarmee niet het programma zelf (of de map waar het inzit), maar wél de snelkoppeling. Het eigenlijke programma blijft dus op je harde schijf staan en kan je achteraf weer toevoegen aan het menu **ALLE PROGRAMMA'S**. Dat doe je zo: klik het pictogram van het programma aan met de linkermuisknop, hou die ingedrukt en versleep de muis naar **START, ALLE PROGRAMMA'S**. Laat de muisknop nu los in de lijst met pictogrammen, en er wordt weer een snelkoppeling gemaakt.

STAP 9 / SUBMAPPEN MAKEN

We kunnen de bovenstaande opkuisactie ook uitvoeren in een dialoogvenster waarin alle elementen uit de lijst **Alle programma's** netjes op een rijtje staan. Daarvoor klikken we met de rechtermuisknop op de **START-knop** en kiezen we **ALLE GEBRUIKERS WERGEVEN**. In het overzicht kunnen we pictogrammen met de rechtermuisknop aanklikken en kiezen voor **VERWIJDEREN**. Nog interessanter is de mogelijkheid om submappen aan te maken. Op die manier kan je programma's groeperen per soort, of alfabetisch van A tot E, F tot J, enzovoort. Om een submap aan te maken, klikken we met de rechtermuisknop op een lege plaats in het dialoogvenster **MENU START**. We kiezen voor **NIEUW, MAP** en typen een naam voor de nieuwe map (zie afbeelding 9). Vervolgens slepen we programmapictogrammen uit het menu **ALLE PROGRAMMA'S** naar de gepaste map. Zo kunnen we alle programma's die we op het internet gebruiken onderbrengen in een map **INTERNETPROGRAMMA'S**, alle webbouwsoftware in een submap **WEBBOUWEN**, en ga zo maar door. Het voordeel van submappen? Je behoudt het overzicht en vindt straks veel sneller programma's terug, ook al gebruik je ze maar heel af en toe. Want opgeruimd staat niet enkel netjes, het werkt ook vlotter. ♦



Door gebruik te maken van submappen maak je alles veel ordelijker en overzichtelijker.